

CheckActiveLicenseType

Mit der [Bedingung CheckActiveLicenseType](#) kann geprüft werden mit welcher Art von Lizenz Primus aktuell gestartet worden ist. Dadurch ist es möglich z.B. [Menübefehle](#) abhängig von der Lizenz unsichtbar zu machen um z.B. auf Viewer Clients Befehle zum Bearbeiten auszublenden. Die Bedingung kann mittels [Call](#) abgefragt werden. Dabei wird der gewünschte Lizenztyp als Parameter durch ein Leerzeichen getrennt übergeben. Es wird TRUE zurückgegeben wenn dieser Lizenztyp aktiv ist, FALSE wenn nicht. In Primus 7 lautete der Name der Bedingung **CheckActiveLicense**.

Mögliche Parameter sind:

Parameter	Bedeutung
CAD	Wenn Primus mit einer CAD Lizenz gestartet wurde
VIEWER	Wenn Primus mit einer VIEWER Lizenz gestartet wurde
<LICFILENAME>	Name der Lizenzdatei, z.B. JobServer (ab Primus 2021)

Beispiel

```
<prmFunktion visible="CALL(CheckActiveLicenseType CAD)" enabled="TRUE"
parameter="" text="Funktion CAD" icon="" />
<-- Oder als vordefinierte Bedingung unter Public -->
<Condition isCADLic="'CALL(CheckActiveLicenseType CAD)'" />
```

Anwendungsbeispiel

Es ist auch möglich die [DocumentOpenCall](#) und [DocumentRefListCall](#) auf Lizenz zu prüfen. Dadurch werden die [SE Dokumente](#) nicht mit der [Schnittstelle](#) geöffnet bzw. es werden keine [Referenzen/Komponenten](#) aktualisiert, wenn nur **VIEWER** oder **OFFICE** Lizenz geladen ist.

```
<Options>
  <Public>
    <DocumentOpenCall PAR_COND="CALL(CheckActiveLicenseType CLIENT)"
PSM_COND="CALL(CheckActiveLicenseType CAD)"
PWD_COND="CALL(CheckActiveLicenseType CAD)"
ASM_COND="CALL(CheckActiveLicenseType CAD)"
DFT_COND="CALL(CheckActiveLicenseType CAD)"/>
    <DocumentRefListCall PAR_COND="CALL(CheckActiveLicenseType CLIENT)"
PSM_COND="CALL(CheckActiveLicenseType CAD)"
PWD_COND="CALL(CheckActiveLicenseType CAD)"
ASM_COND="CALL(CheckActiveLicenseType CAD)"
DFT_COND="CALL(CheckActiveLicenseType CAD)" />
```

Prüfen der Aktivierung von Lizenzen

Die Primus Lizenzen werden über eine Internetverbindung regelmäßig erneuert. Dazu dient die URL <https://www.primusplm.net/Service/TestConnection>

Siehe auch

- [licensename](#) als Attribut im Stammelement der Primus.xml

[Bedingung](#), [Beispiel](#), [Umstellung P7 auf P2021](#)

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:checkactivelicensetype&rev=1659703181>

Last update: **2023/02/08 12:01**

