

# smartCopySet

Der [Menübefehl smartCopySet](#) gehört zum [PrimusSmartCopy Addin](#). Mit dem Befehl werden Dokumente für die Verarbeitung mit der aktiven SmartCopy Session markiert.

## Aufrufparameter

Die Aufrufparameter werden mit dem [Attribut](#) parameter, durch | getrennt übergeben. Die Parameter sind in folgender Reihenfolge zu übergeben:

Parameter	Funktion
<b>1</b> <LEER>	Wenn nichts angegeben wird, wird das Dokument zum Kopieren markiert
<b>1</b> MOVE	Markiert das Dokument zum verschieben
<b>1</b> RENAME	Markiert das Dokument zum Verschieben
<b>2</b> INCLREADONLY	Nur bei MOVE und RENAME, berücksichtigt auch schreibgeschützte Dokumente
<b>3</b> %PARAMOPTION%	Legt eine benutzerdefinierte Option fest, die mittels <a href="#">Bedingung</a> bei anderen SmartCopy Einstellungen ausgewertet werden kann. Siehe <a href="#">Beispiel</a>

## Sichtbarkeit im Menü

Damit der jeweils zur aktiven SmartCopy Sitzung passende **smartCopySet** Menüeintrag angezeigt sind, müssen diese mit dem Attribut `visible` und der entsprechenden [Bedingung](#) sichtbar gemacht werden. Dafür stellt das PrimusSmartCopy Addin folgende interne [Bedingungen](#) zur Verfügung.

Bedingung	Bedeutung
IsSmartCopySessionActive	Prüft ob eine Kopiersitzung aktiv ist
IsSmartMoveSessionActive	Prüft ob eine Verschiebesitzung aktiv ist
IsSmartRenameSessionActive	Prüft ob eine Umbenennensitzung aktiv ist

Alle Bedingungen werden über `CALL (PrimusSmartCopy.<BEDINGUNG>)` angesprochen.

## Beispiel

```
<smartCopySet addin="PrimusSmartCopy"
visible="CALL(PrimusSmartCopy.IsSmartMoveSessionActive)" enabled="TRUE"
parameter="MOVE|INCLREADONLY" text="$Primus.MNU_STATUS_MOVE"
icon="Resources\Icons\move" />
```

Beispiel unter Verwendung von %PARAMOPTION%

```
<smartCopySet addin="PrimusSmartCopy"
visible="CALL(PrimusSmartCopy.IsSmartCopySessionActive)" enabled="TRUE"
parameter="|INCLREADONLY" text="$Primus.MNU_ELEM_SMARTCOPY_STAT_COPY"
```

```
icon="Resources\Icons\copy" />
<smartCopySet addin="PrimusSmartCopy"
visible="CALL(PrimusSmartCopy.IsSmartCopySessionActive)" enabled="TRUE"
parameter="|INCLREADONLY|NewNr" text="$Primus.MNU_ELEM_SMARTCOPY_STAT_COPY
(immer mit Nummer)" icon="Resources\Icons\copy" />

<SmartCopyFileName condition="( '%EXTENSION%==.par' OR '%EXTENSION%==.psm' OR
'%EXTENSION%==.pwd' OR '%EXTENSION%==.asm')AND '%PARAMOPTION%==NewNr' "
prefix="%FILENAME:bevor|last|-%" counter_preview="XXX"
filename_format="%NewNamePrefix%-%COUNTER%_%REVISION%"
counter="000|%TARGETDIRPATH%\_%NewNamePrefix%.cnt" />
<SmartCopyFileName condition="( '%EXTENSION%==.par' OR '%EXTENSION%==.psm' OR
'%EXTENSION%==.pwd' OR '%EXTENSION%==.asm')AND '%PARAMOPTION%==' "
prefix="%FILENAME%" counter_preview="" filename_format="%NewNamePrefix%" />
```

## Siehe auch

- [smartCopySetRec](#)
- [smartcopyignore](#)
- [smartcopyignorerec](#)

[Menübefehl](#), [GUI](#), [Addin](#), [SmartCopy](#)

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:smartcopyset>

Last update: **2023/06/20 15:05**

