

# smartCopySet

Der **Menübefehl smartCopySet** gehört zum **PrimusSmartCopy Addin**. Mit dem Befehl werden Dokumente für die Verarbeitung mit der aktiven SmartCopy Session markiert.

## Aufrufparameter

Die Aufrufparameter werden mit dem **Attribut** parameter, durch | getrennt übergeben. Die Parameter sind in folgender Reihenfolge zu übergeben:

Parameter	Funktion
<b>1</b> <LEER>	Wenn nichts angegeben wird, wird das Dokument zum Kopieren markiert
<b>1</b> MOVE	Markiert das Dokument zum verschieben
<b>1</b> RENAME	Markiert das Dokument zum Verschieben
<b>2</b> INCLREADONLY	Nur bei MOVE und RENAME, berücksichtigt auch schreibgeschützte Dokumente
<b>3</b> %PARAMOPTION%	Legt eine benutzerdefinierte Option fest, die mittels <b>Bedingung</b> bei anderen SmartCopy Einstellungen ausgewertet werden kann. Siehe <b>Beispiel</b>

## Sichtbarkeit im Menü

Damit der jeweils zur aktiven SmartCopy Sitzung passende **smartCopySet** Menüeintrag angezeigt sind, müssen diese mit dem Attribut **visible** und der entsprechenden **Bedingung** sichtbar gemacht werden. Dafür stellt das PrimusSmartCopy Addin folgende interne **Bedingungen** zur Verfügung.

Bedingung	Bedeutung
IsSmartCopySessionActive	Prüft ob eine Kopiersitzung aktiv ist
IsSmartMoveSessionActive	Prüft ob eine Verschiebesitzung aktiv ist
IsSmartRenameSessionActive	Prüft ob eine Umbenennensitzung aktiv ist

Alle Bedingungen werden über CALL (PrimusSmartCopy.<BEDINGUNG>) angesprochen.

## Beispiel

```
<smartCopySet addin="PrimusSmartCopy"
visible="CALL(PrimusSmartCopy.IsSmartMoveSessionActive)" enabled="TRUE"
parameter="MOVE|INCLREADONLY" text="$Primus.MNU_STATUS_MOVE"
icon="Resources\Icons\move" />
```

Beispiel unter Verwendung von %PARAMOPTION%

```
<smartCopySet addin="PrimusSmartCopy"
visible="CALL(PrimusSmartCopy.IsSmartCopySessionActive)" enabled="TRUE"
parameter="|INCLREADONLY" text="$Primus.MNU_ELEM_SMARTCOPY_STAT_COPY"
```

```
icon="Resources\Icons\copy" />  
<smartCopySet addin="PrimusSmartCopy"  
visible="CALL(PrimusSmartCopy.IsSmartCopySessionActive)" enabled="TRUE"  
parameter="|INCLREADONLY|NewNr" text="$Primus.MNU_ELEM_SMARTCOPY_STAT_COPY  
(immer mit Nummer)" icon="Resources\Icons\copy" />  
  
<SmartCopyFileName condition="( '%EXTENSION%==.par' OR '%EXTENSION%==.psm' OR  
'%EXTENSION%==.pwd' OR '%EXTENSION%==.asm' )AND '%PARAMOPTION%==NewNr' "  
prefix="%FILENAME:befor|last|-%" counter_preview="XXX"  
filename_format="%NewNamePrefix%-%COUNTER%_%REVISION%"  
counter="000|%TARGETDIRPATH%\_%NewNamePrefix%.cnt" />  
<SmartCopyFileName condition="( '%EXTENSION%==.par' OR '%EXTENSION%==.psm' OR  
'%EXTENSION%==.pwd' OR '%EXTENSION%==.asm' )AND '%PARAMOPTION%==' "  
prefix="%FILENAME%" counter_preview="" filename_format="%NewNamePrefix%" />
```

## Siehe auch

- [smartCopySetRec](#)
- [smartcopyignore](#)
- [smartcopyignorerec](#)

Menübefehl, GUI, Addin, SmartCopy

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:smartcopyset>

Last update: **2023/06/20 15:05**

