

CreateJob_StatusPostCalls

Mit der [Primus Methode CreateJob_StatusPostCalls](#) können Jobs für einen [JobServer](#) erzeugt werden. Dabei können mehrere Aufgaben in einem mit [CreateJob_StatusPostCalls](#) erstellten Job zusammengefasst werden. Dazu wird die Methode mit einem [Call Tag](#) aufgerufen, alle in diesem Tag zusammengefassten Calls werden dann als Aufgaben in die Jobdatei geschrieben. Als Parameter wird er Ablagepfad für die Jobdateien übergeben. Dazu wird der String `$(JobServer.path)` im Abschnitt [Public](#) definiert. Die Methode ist nur in [PostCalls](#) eines [StatusWorkflows](#) verwendbar.

Verwenden von Bedingungen

Die Methode [CreateJob_StatusPostCalls](#) kann über das Attribut `condition` abhängig von einer [Bedingung](#) aufgerufen werden. Dabei ist zu beachten das die Bedingungen der einzelnen Aufgaben zur Laufzeit des Jobs nicht mehr ausgewertet werden können. Es sollten also nur Aufgaben zusammengefasst werden, auf die die Bedingung des Jobs zutreffen. Es können aber mehrere [CreateJob_StatusPostCalls](#) Definitionen innerhalb eines PostCalls angelegt werden.

Beispiel

Die im folgende Beispiel in den einzelnen Aufgaben angegebenen [Bedingungen](#) sind wirkungslos, da lediglich die Bedingung von [CreateJob_StatusPostCalls](#) ausgewertet wird. Sind hier verschiedene Bedingungen zu beachten, dann müssen jeweils eigenständige Jobs angelegt werden.

```
<Call method="CreateJob_StatusPostCalls" parameter="$(JobServer.path)" condition="$(Condition.isSEDraft)" reverseonerror="ReverseDataValues">
  <Call method="SEJob_Export.seExportJobByPath"
parameter="%FILEPATH%|C300|SE->PDF|.\\Attachments\\%FILENAME%\\%EXTENSION%\\%FILENAME%|XML_DocumentAttachments" />
  <Call method="SEJob_Export.seExportJobByPath"
parameter="%FILEPATH%|1|DXF|.\\Attachments\\%FILENAME%\\%EXTENSION%\\%FILENAME%|XML_DocumentAttachments" />
  <Call method="CopyFile"
parameter="%DIRPATH%\\Attachments\\%FILENAME%\\%EXTENSION%\\%FILENAME%.pdf|$(ToERP.P.PDFDir)%FILENAME%.pdf" />
  <Call method="CopyFile"
parameter="%DIRPATH%\\Attachments\\%FILENAME%\\%EXTENSION%\\%FILENAME%.dxf|$(ToERP.DXFDir)%FILENAME%.dxf" />
  <Call method="SetXMLValue" parameter="%FILEPATH%|WorkflowStatus|003" />
</Call>
```

Siehe auch

- [seCreateExportJob](#)

[Workflow](#), [Methode](#)

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**



Permanent link:

https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:createjob_statuspostcalls

Last update: **2025/02/05 08:27**