

prmProjectUpdateAllRefs

Der Menübefehl **prmProjectUpdateAllRefs** aktualisiert die Komponentenliste für alle Dokumente im gewählten Ordner und dessen Unterordnern. Dabei werden jedoch die im [Abschnitt Public](#) unter [DocumentRefListCall](#) definierten [Attribute](#) ausgewertet. Wichtig ist hier die [Bedingung](#) die für gewöhnlich die CAD Lizenz erfordert, auf Servern ist jedoch häufig eine JOBSERVER Lizenz eingetragen.

Attribute

Der Befehl kennt folgende Attribute:

| Attribut | Wert | Funktion |
|-----------|-----------------|---|
| enabled | Bedingung | Steuert ob der Befehl aktiv ist |
| | TRUE | Aktiv |
| | FALSE | Inaktiv |
| icon | | Pfad zum Icon (optional) |
| parameter | | Parameterbeschreibung |
| text | | Elementtext für den Menüeintrag |
| visible | CALL(IsCtrlKey) | Steuert ob der Befehl im Menü sichtbar ist, normalerweise nur bei gedrückter STRG-Taste |
| | TRUE | Sichtbar |
| | FALSE | Unsichtbar |

Parameter

Mit dem Attribut **parameter** können folgende Werte in der angegebenen [Reihenfolge](#) übergeben werden. Die einzelnen Parameter werden durch ein Pipezeichen (|) getrennt.

| Nr. | Wert | Parameter | Funktion |
|-----|-------------------------|-------------------|---|
| 1 | Liste der Dateiendungen | <DATEITYPENLISTE> | Mit Semikolon getrennte Liste der Dateitypen die berücksichtigt werden sollen. Der Dateityp wird mit führendem Punkt angegeben |
| 2 | Modus | ONLYCHANGED | Optionaler Parameter der veranlasst das nur Dokumente bei denen das Dokument geändert, die XML aber nicht geändert wurde, berücksichtigt werden |

Beispiel

```
<<!!-- Alle Solid Edge Dateitypen berücksichtigen -->>
<prmProjectUpdateAllRefs visible="" enabled="TRUE"
parameter=".par;.psm;.asm;.dft" text="Alle CAD-Referenzen aktualisieren"
icon="" />
<<!!-- Alle Solid Edge Dateitypen aber nur bei geänderten Dokumenten
```

berücksichtigen -->

```
<prmProjectUpdateAllRefs visible="" enabled="TRUE"
parameter=".par;.psm;.asm;.dft|ONLYCHANGED" text="Nur geänderte CAD-
Referenzen aktualisieren" icon="" />
```

Siehe auch

- [prmUpdateXMLFieldsAndParentRefs](#)
- [DocumentRefListCall](#)

[GUI](#), [Menübefehl](#), [Administrator](#)

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**



Permanent link:

<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:prmprojectupdateallrefs>

Last update: **2024/08/14 08:39**