

# SmartCopy-Ordner per Default ausnehmen

Im [Abschnitt Public](#) wird mit dem Tag `SmartCopy` definiert welche Dokumente in die Aktion einbezogen werden sollen.

Informationen von Salmin Herac:

- Variante mit „Starts With“ (sw) „Contains“ (cn) nicht *Inventornormteile*:
- sw Beispiel: wenn der FILEPATH mit %SOURCETOPDIRPATH% startet dann gibt es %SOURCETOPDIRPATH% zurück sonst leer
- cn Beispiel: wenn der FILEPATH Inventornormteile nicht enthält dann wird leer zurückgegeben, daher Vergleich mit leer =='

```
<SmartCopy  
componentfilter=" '%FILEPATH:sw|%SOURCETOPDIRPATH%==%SOURCETOPDIRPATH%' AND '%  
FILEPATH:cn|Inventornormteile%==' ">
```

- Variante mit `enthält nicht (!~)\Standard\` (~ Ist nur eine kürzere Form für cn)

```
<SmartCopy componentfilter=" '%FILEPATH%!~\Standard\' ">
```

- Variante mit Kundenfunktion für komplexere überprüfungen:

```
<SmartCopy componentfilter=" 'CALL(AATAddIn.SmartCopyComponentFilter  
%FILEPATH%|%TARGETDIRPATH%)' ">
```

- Variante mit `ContainsListValue` und einer `Liste`, der ausgenommenen Verzeichnisse.

```
<SmartCopy componentfilter=" 'CALL(ContainsListValue  
%FILEPATH%|List_ExcludeFromSmartCopy)' !=TRUE" />
```

[SmartCopy](#), [Beispiel](#), [Überarbeiten](#), [Bedingung](#)

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

[https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:smartcopy-ordner\\_per\\_default\\_ausnehmen](https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:smartcopy-ordner_per_default_ausnehmen)

Last update: **2023/02/08 12:01**

