

# smartPaste

Der [Menübefehl smartPaste](#) gehört zum [PrimusSmartCopy Addin](#). Der Befehl fügt die für SmartCopy gewählten Dokumente in das Zielverzeichnis ein.

## Aufrufparameter

Die Aufrufparameter werden mit dem [Attribut](#) parameter, durch | getrennt übergeben. Die Parameter sind in folgender Reihenfolge zu übergeben:

Parameter	Funktion
<b>1</b> <a href="#">Einfügemodus</a>	Definiert wie die Dokumente im Zielverzeichnis abgelegt werden sollen
<b>2</b> <a href="#">PreCondition</a>	Ruft eine Benutzerdefinierte Funktion auf die Vorbedingungen prüft
<b>3</b> <a href="#">Additional Files</a>	Dateien die zusätzlich mitverarbeitet werden sollen
<b>4</b> <a href="#">Postaction</a>	Aufruf einer Funktion nach der Dateioperation
<b>5</b> <a href="#">INCLREADONLY</a>	Es werden auch schreibgeschützte Dateien aktualisiert (Optional)

## Einfügemodus

Einfügemodus	Funktion
0	break if subdirectory not exist
1	create not existing subdirectory
2	copy all to subdirectory, if not exist copy to sPasteTargetPath
3	copy all to sPasteTargetPath
4	call checktargetdir method

## PreCondition

Ruft eine Funktion eines [Addins](#) auf, welche etwas benutzerdefiniert prüft, und als Rückgabewert TRUE oder FALSE liefert.

## Additional Files

Listet alle [Dateiendungen](#) auf die ebenfalls mitverarbeitet werden sollen. Die Dateiendungen müssen mit Punkt (.) angegeben werden, dieser ist auch die Trennung zwischen den aufgelisteten Dateiendungen.

## Postaction

In der Postaction können nach Abschluss der Dateioperation, noch nachfolgende Funktionen aufgerufen werden. Dazu kann auch auf Funktionen von anderen Addins zugegriffen werden. Es kann

allerdings nicht jede Funktion verwendet werden, da die jeweiligen Funktionen für diesen Zweck vorgesehen sein müssen. Es können mehrere Funktionen eines Addins mit ; getrennt angegeben werden.

Addin	Funktion	Beschreibung
SEInterface	sereplacedocref	Ersetzt die Dateiverknüpfungen in der Solid Edge Datei
	smartupdatepropsandrefsforlastsession(.par.psm.asm.dft.)	Aktualisiert die Dateieigenschaften im Solid Edge Dokument <u>und</u> die Referenzen in der <a href="#">dokument-xml</a>
	smartupdatepropsforlastsession(.par.psm.asm.dft.)	Aktualisiert <u>nur</u> die Dateieigenschaften im Solid Edge Dokument
	smartupdaterefsforlastsession(.par.psm.asm.dft.)	Aktualisiert <u>nur</u> die Referenzen in der <a href="#">dokument-xml</a>

## Beispiel

```
<smartPaste addin="PrimusSmartCopy"
parameter="1|Unitec.checkTargetDir|.dft|SEInterface.seReplaceDocRef;smartUpd
atePropsAndRefsForLastSession(.par.psm.asm.dft.)|INCLREADONLY"
visible="CALL(PrimusSmartCopy.IsSmartCopySessionActive)AND'CALL(PrimusSmartC
opy.IsMarkTarget 1)!=TRUE'" enabled="TRUE"
text="$Primus.MNU_SMCOPY_INSERT_HERE" icon="Resources\Icons\paste" />
```

Menübefehl, GUI, Addin, SmartCopy

From:  
<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**



Permanent link:  
<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:smartpaste>

Last update: **2023/02/08 12:01**