

# AssignDocumentDataFields\_COPY

Im [Abschnitt AssignDocumentDataFields\\_COPY](#) werden die Datenfelder definiert die beim Kopieren einer Datei gefüllt werden sollen.

## Attribute

| Name | Wert        | Funktion        |
|------|-------------|-----------------|
| load | XML_Project | klaerungsbedarf |

## Einträge

Die Einträge der einzelnen Felder sind Leer-Tags, der Tag-Name ist der Name des zu füllenden XML-Datenfelds, das einzige Attribut ist **value**.

## Beispiel

```
<Number value="%COUNTER%" />
```

## Liste der Standardfelder

```
<AssignDocumentDataFields_COPY load="XML_Project">\\  
<Revision value="%REVISION%" />\\  
<Number value="%COUNTER%" />\\  
<WriteStatus value="Write" />\\  
<WorkflowStatus value="001" />\\  
<CreatedName value="%USER%" />\\  
<CreatedDate value="%TODAY%" />\\  
<Change value="" />\\  
<ChangeName value="%USER%" />\\  
<ChangeDate value="%TODAY%" />
```

## Wertzuweisung

### Konstante Werte

Dem kopierten Dokument können konstante Werte zugewiesen werden, wie z.B. WorkflowStatus value=„001“ oder leere Felder Change value=„“.

## Primus Parameter

Darüber hinaus können von Primus bereitgestellte [parameter](#) verwendet werden.

## Externe Funktionen

Es können auch externe Funktionen mit [call](#) aufgerufen werden, deren Rückgabewert dann in dem Feld gespeichert wird.

```
<TP_GUID value="CALL(UnitecNumGen.GetNewGuid B)" />
```

From: <https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link: [https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:assigndocumentdatafields\\_copy&rev=1675857673](https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:assigndocumentdatafields_copy&rev=1675857673)

Last update: **2023/02/08 12:01**

