

CheckActiveLicenseType

Mit der Bedingung **CheckActiveLicenseType** kann geprüft werden mit welcher Art von Lizenz Primus aktuell gestartet worden ist. Dadurch ist es möglich z.B. Menübefehle abhängig von der Lizenz unsichtbar zu machen um z.B. auf Viewer Clients Befehle zum Bearbeiten auszublenden. Die Bedingung kann mittels **call** abgefragt werden. Dabei wird der gewünschte Lizenztyp als Parameter durch ein Leerzeichen getrennt übergeben. Es wird TRUE zurückgegeben wenn dieser Lizenztyp aktiv ist, FALSE wenn nicht. In Primus 7 lautete der Name der Bedingung **CheckActiveLicense**.

Mögliche Parameter sind:

Parameter	Bedeutung
CAD	Wenn Primus mit einer CAD Lizenz gestartet wurde
VIEWER	Wenn Primus mit einer VIEWER Lizenz gestartet wurde
<LICFILENAME>	Name der Lizenzdatei, z.B. JobServer (ab Primus 2021)

Beispiel

```

<prmFunktion visible="CALL(CheckActiveLicenseType CAD)" enabled="TRUE"
parameter="" text="Funktion CAD" icon="" />
<-- Oder als vordefinierte Bedingung unter Public -->
<Condition isCADLic="'CALL(CheckActiveLicenseType CAD)' " />

```

Anwendungsbeispiel

Es ist auch möglich die **DocumentOpenCall** und **documentreflistcall** auf Lizenz zu prüfen. Dadurch werden die **SE Dokumente** nicht mit der **Schnittstelle** geöffnet bzw. es werden keine referenzen/komponenten aktualisiert, wenn nur **VIEWER** oder **OFFICE** Lizenz geladen ist.

```

<Options>
  <Public>
    <DocumentOpenCall PAR_COND="CALL(CheckActiveLicenseType CLIENT)"
PSM_COND="CALL(CheckActiveLicenseType CAD)"
PWD_COND="CALL(CheckActiveLicenseType CAD)"
ASM_COND="CALL(CheckActiveLicenseType CAD)"
DFT_COND="CALL(CheckActiveLicense CAD)"/>
    <DocumentRefListCall PAR_COND="CALL(CheckActiveLicenseType CLIENT)"
PSM_COND="CALL(CheckActiveLicenseType CAD)"
PWD_COND="CALL(CheckActiveLicenseType CAD)"
ASM_COND="CALL(CheckActiveLicenseType CAD)"
DFT_COND="CALL(CheckActiveLicenseType CAD)" />
  </Public>
</Options>

```

Prüfen der Aktivierung von Lizenzen

Die Primus Lizenzen werden über eine Internetverbindung regelmäßig erneuert. Dazu dient die URL
<https://www.primusplm.net/Service/TestConnection>

Siehe auch

- [licensenname](#) als Attribut im Stammelement der Primus.xml

[Bedingung, Beispiel, Umstellung P7 auf P2021](#)

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:checkactivelicensetype&rev=1659713323>

Last update: **2023/02/08 12:01**

