

# JobServer

Beim **JobServer** handelt es sich um ein [Addin](#) von Primus, mit dem Aufgaben zur Verarbeitung von Dokumenten an einen Rechner übergeben werden können. Dabei kann jeder Rechner selbst seine eigenen Jobs abarbeiten oder dies geschieht zentral auf einem oder mehreren Rechnern. Für jede JobServer Funktion wird eine eigene Lizenz, für den Rechner auf dem die Verarbeitung erfolgt, benötigt. Die einzelnen Funktionen sind abhängig vom CAD System dessen Daten verarbeitet werden sollen.

## Primus eigene Methoden

Neben den Jobfunktionen die durch anwendungsspezifische Addins zur Verfügung gestellt werden, bietet auch Primus selbst Methoden die in Jobs benutzt werden können. Siehe dazu [Liste der Methoden des Primus Framework](#).

## Lizenzierbare Module

Für [Solid Edge](#) sind folgende Module Lizenzierbar.

Modul	Funktion
Primus -JobServer	Für einen dedizierten JobServer-Rechner, Automatisierung für Druckaufträge, Konvertierungsjobs, Workflows
Drucken der Solid Edge-Zeichnungen (Druckaufträge)	Einstellbar: Drucker/Plotter, Format, Farbe/SW, Priorität, Ziel-JobServer (bei mehreren)
Drucken der Excel-Dateien (Druckaufträge)	Einstellbar: Drucker, Format, Farbe/SW, Priorität, Ziel-JobServer (bei mehreren)
DXF/DWG-Dateien aus Solid Edge-Zeichnungen erstellen	Zielordner und Dateiname, Priorität, Ziel-JobServer (bei mehreren)
PDF-Dateien aus Solid Edge-Zeichnungen erstellen	Zielordner und Dateiname, Multi-Sheet, Farbe/SW, Priorität, Ziel-JobServer (bei mehreren)
TIF-Dateien aus Solid Edge-Zeichnungen erstellen	Zielordner und Dateiname, Multi-Sheet, Farbe/SW, Priorität, Ziel-JobServer (bei mehreren)
3D PDF-Dateien aus Solid Edge-Modellen erstellen	Zielordner und Dateiname, Priorität, Ziel-JobServer (bei mehreren)
DXF-Abwicklungen aus Solid Edge-Blechmodellen erstellen	Zielordner und Dateiname, Priorität, Ziel-JobServer (bei mehreren)
3D-Export aus Solid Edge-Modellen erstellen	STEP, IGES, Parasolid-Einstellbar: Zielordner und Dateiname, Priorität, Ziel-JobServer (bei mehreren)
Schriftkopftausch für Solid Edge-Zeichnungen	Einstellbar: Neue Vorlage, Priorität, Ziel-JobServer (bei mehreren)
Update Properties für Solid Edge-Zeichnungen	Einstellbar: Ansichten, Ziel-JobServer (bei mehreren)

- Alle JobServer-Module sind entweder pro JobServer (dedizierter Rechner mit CAD und Primus Installation) oder pro Benutzerrechner zu lizenzieren.

# Einrichtung in Primus

Die JobServer [DLL](#) muß in der Primus [Konfiguration](#) unter [Addins](#) eingetragen werden.

## Beispiel

```
<SEJob_Export dll=".\\Resources\\AddIns\\Primus_Export_SE_Job"  
class="Primus_Export_SE_Job.ExportAddIn" loadonstart="1"/>
```

## Siehe auch

- [SEJob\\_Export](#)
- [PrimusJobServerService](#)
- [CreateJob\\_StatusPostCalls](#)
- [Liste der Methoden des Primus Framework](#)

[Addin](#), [JobServer](#)

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:jobserver>

Last update: **2024/09/09 12:02**

