

JobServer

Beim **JobServer** handelt es sich um ein [Addin](#) von Primus, mit dem Aufgaben zur Verarbeitung von Dokumenten an einen Rechner übergeben werden können. Dabei kann jeder Rechner selbst seine eigenen Jobs abarbeiten oder dies geschieht zentral auf einem oder mehreren Rechnern. Für jede JobServer Funktion wird eine eigene Lizenz, für den Rechner auf dem die Verarbeitung erfolgt, benötigt. Die einzelnen Funktionen sind abhängig vom CAD System dessen Daten verarbeitet werden sollen.

Lizenzierbare Module

Für [solid_edge](#) sind folgende Module Lizenzierbar.

| Modul | Funktion |
|---|---|
| Primus -JobServer | Für einen dedizierten JobServer-Rechner, Automatisierung für Druckaufträge, Konvertierungsjobs, Workflows |
| Drucken der Solid Edge-Zeichnungen (Druckaufträge) | Einstellbar: Drucker/Plotter, Format, Farbe/SW, Priorität, Ziel-JobServer (bei mehreren) |
| Drucken der Excel-Dateien (Druckaufträge) | Einstellbar: Drucker, Format, Farbe/SW, Priorität, Ziel-JobServer (bei mehreren) |
| DXF/DWG-Dateien aus Solid Edge-Zeichnungen erstellen | Zielordner und Dateiname, Priorität, Ziel-JobServer (bei mehreren) |
| PDF-Dateien aus Solid Edge-Zeichnungen erstellen | Zielordner und Dateiname, Multi-Sheet, Farbe/SW, Priorität, Ziel-JobServer (bei mehreren) |
| TIF-Dateien aus Solid Edge-Zeichnungen erstellen | Zielordner und Dateiname, Multi-Sheet, Farbe/SW, Priorität, Ziel-JobServer (bei mehreren) |
| 3D PDF-Dateien aus Solid Edge-Modellen erstellen | Zielordner und Dateiname, Priorität, Ziel-JobServer (bei mehreren) |
| DXF-Abwicklungen aus Solid Edge-Blechmodellen erstellen | Zielordner und Dateiname, Priorität, Ziel-JobServer (bei mehreren) |
| 3D-Export aus Solid Edge-Modellen erstellen | STEP, IGES, Parasolid-Einstellbar: Zielordner und Dateiname, Priorität, Ziel-JobServer (bei mehreren) |
| Schriftkopftausch für Solid Edge-Zeichnungen | Einstellbar: Neue Vorlage, Priorität, Ziel-JobServer (bei mehreren) |
| Update Properties für Solid Edge-Zeichnungen | Einstellbar: Ansichten, Ziel-JobServer (bei mehreren) |

- Alle JobServer-Module sind entweder pro JobServer (dedizierter Rechner mit CAD und Primus Installation) oder pro Benutzerrechner zu lizenzieren.

Einrichtung in Primus

Die JobServer [DLL](#) muß in der Primus [Konfiguration](#) unter [Addins](#) eingetragen werden.

Beispiel

```
<SEJob_Export dll=".\\Resources\\AddIns\\Primus_Export_SE_Job"  
class="Primus_Export_SE_Job.ExportAddIn" loadonstart="1"/>
```

Siehe auch

- [SEJob_Export](#)
- [primusjobserverservice](#)

[Addin](#), [JobServer](#)

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:jobserver&rev=1675857672>

Last update: **2023/02/08 12:01**

