

# PrimusSE.CFG.xml

Primus wird über ein Konfigurationsdatei im [EXtensible Markup Language \(XML\)](#) Format konfiguriert. Der Name der Datei ist frei wählbar, er hat jedoch die doppelte Dateiendung **.CFG.XML**. Beispiel: **PrimusSE.CFG.xml** Die Kodierung ist **UCS-2 LE-BOM** und darf nicht geändert werden. Bei der Verwendung eines Texteditors ist darauf zu achten dass dieser die Kodierung unterstützt. Für die tägliche Arbeit hat sich hier [Notepad++](#) mit der Erweiterung **XML-Tools** bewährt. Wenn es zu Problemen beim Verarbeiten der Einstellungen durch Primus kommt, dann liegt dies häufig daran das die Kodierung nicht richtig ist. Das betrifft u.a. auch die [primus\\_lizenzdatei](#) (PrimusLicenses.lic), diese wird dann nicht als gültig erkannt.

## Grundaufbau

Der Grundsätzliche Aufbau der Konfiguration hat zwei Pflichtelemente, den **XML-Header** und das **Stammelement**.

### XML-Header

Der Header der XML Dateien sieht folgendermaßen aus.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
```

Das führt allerdings beim Speichern mit [Notepad++](#) immer zu der Fehlermeldung **Document labeld UTF-16 but has UTF-8 content**.

### Stammelement

Jede **.CFG.XML** muss ein und nur ein **Stammelement** enthalten. Dabei handelt es um ein [Tag](#), das alle [Abschnitte](#) der Konfiguration enthält. Der Tag-Name lautet **PrimusFolderConfig**, und darf das Attribut **name** enthalten. Ist kein Name angegeben, dann wird in Primus am obersten Projektknoten auch kein Name angezeigt.

### Beispiel

```
<PrimusFolderConfig name="Unitec">
```

## Abschnitte

Die Konfigurationsdatei gliedert sich in verschiedene [Abschnitte](#), von denen einige von Primus benötigt werden, andere wiederum können vom Anwender bei Bedarf erzeugt werden. Einige Abschnitte konfigurieren die [Benutzeroberfläche \(GUI\)](#). Alle Abschnitte müssen innerhalb des

Stammelements liegen.

## Primus Framework

In [PRIMUS Framework](#) ist Struktur der Primus Installation mit allen Dateien und Verzeichnissen beschrieben.

[Konfigurations-XML](#)

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**



Permanent link:

<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:primusse.cfg.xml&rev=1659703214>

Last update: **2023/02/08 12:01**