

# prmProjectUpdateAllRefs

Der [Menübefehl](#) **prmProjectUpdateAllRefs** aktualisiert die Komponentenliste für alle Dokumente im gewählten Ordner und dessen Unterordnern.

## Attribute

Der Befehl kennt folgende Attribute:

Attribut	Wert	Funktion
enabled	Bedingung	Steuert ob der Befehl aktiv ist
	TRUE	Aktiv
	FALSE	Inaktiv
icon		Pfad zum <a href="#">Icon</a> (optional)
parameter		<a href="#">Parameterbeschreibung</a>
text		<a href="#">Interfacetext</a> für den Menüeintrag
visible	CALL(IsCtrlKey)	Steuert ob der Befehl im Menü sichtbar ist, normalerweise nur bei gedrückter STRG-Taste
	TRUE	Sichtbar
	FALSE	Unsichtbar

## Parameter

Mit dem [Attribut](#) parameter können folgende Werte in der angegebenen [Reihenfolge](#) übergeben werden. Die einzelnen Parameter werden durch ein Pipezeichen (|) getrennt.

Nr.	Wert	Parameter	Funktion
1	Liste der Dateiendungen	<DATEITYPENLISTE>	Mit Semikolon getrennte Liste der Dateitypen die berücksichtigt werden sollen. Der Dateityp wird mit führendem Punkt angegeben
2	Modus	ONLYCHANGED	Optionaler Parameter der veranlasst das nur Dokumente bei denen das Dokument geändert, die XML aber nicht geändert wurde, berücksichtigt werden

## Beispiel

```
<<!-- Alle Solid Edge Dateitypen berücksichtigen -->
<prmProjectUpdateAllRefs visible="" enabled="TRUE"
parameter=".par;.psm;.asm;.dft" text="Alle CAD-Referenzen aktualisieren"
icon="" />
<<!-- Alle Solid Edge Dateitypen aber nur bei geänderten Dokumenten
berücksichtigen -->
<prmProjectUpdateAllRefs visible="" enabled="TRUE"
parameter=".par;.psm;.asm;.dft|ONLYCHANGED" text="Nur geänderte CAD-
```

Referenzen aktualisieren" icon="" />

## Siehe auch

- [prmUpdateXMLFieldsAndParentRefs](#)

[GUI](#), [Menübefehl](#), [Administrator](#)

From:  
<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:  
<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:prmprojectupdateallrefs&rev=1659703170>

Last update: **2023/02/08 12:01**

