

prmUseDBDataActive

Mit dem [Menübefehl](#) **prmUseDBDataActive** kann zwischen dem Datenbank- und dem XML-Modus umgeschaltet werden. Im XML-Modus, werden Verzeichnisinhalte durch lesen der XML-Dateien aufgebaut. Im Datenbankmodus werden auch die Verzeichnislisten, wie bei einer Suche, mit den Werten aus der Datenbank aufgebaut. Dabei wird jedoch ein evtl. gesetztes [Limit](#) berücksichtigt.

Attribute

Der Befehl kennt folgende Attribute:

Attribut	Wert	Funktion
enabled	Bedingung	Steuert ob der Befehl aktiv ist
	TRUE	Aktiv
	FALSE	Inaktiv
icon		Pfad zum Icon (optional)
parameter		Parameterbeschreibung
text		Elementtext für den Menüeintrag
visible		Steuert ob der Befehl im Menü sichtbar ist
	TRUE	Sichtbar
	FALSE	Unsichtbar

Parameter

Ein Parameter muß nicht angegeben werden.

Bedingung

Es gibt eine Primus interne [Bedingung](#) **IsUseDBDataActive**, die angibt ob der Datenbankmodus aktiv ist.

Beispiel

```
<prmUseDBDataActive
visible="'CALL(LocalWorkMode)==0'AND'CALL(IsUseDBDataActive)!=TRUE'"
enabled="TRUE" parameter="" text="DB-Daten anzeigen"
icon="Resources\Icons\folder_db" />
<prmUseDBDataActive
visible="'CALL(LocalWorkMode)==0'AND'CALL(IsUseDBDataActive)'"
enabled="TRUE" parameter="" text="XML-Daten anzeigen"
icon="Resources\Icons\folder" />
```

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:prmusedbdataactive&rev=1780492613>

Last update: **2026/06/03 13:16**

