

# Abschnitte

Die Primus Konfiguration gliedert sich in mehrere Abschnitte z.T. mit Unterabschnitten. Der prinzipielle XML-Aufbau eines Abschnitts ist im [Glossar](#) beschrieben. Alle Abschnitte müssen sich innerhalb des [Stammelements](#) befinden.

Folgende Abschnitte gibt es:

Name	Pflicht	Beschreibung
<a href="#">IncludeConfigLayers</a>	Nein	Liste der beim Start dazu zu linkenden <a href="#">.CFGLAYER.CFG</a>
<a href="#">SearchServiceDB</a>	Ja	Verbindung zum zentralen <a href="#">PrimusSearchService</a>
<a href="#">ReplicationService</a>	Nein	Definiert den Dienst und den Standort für die <a href="#">Replikation</a>
<a href="#">FileAccessManagementServer</a>	Nein	Verbindung zum <a href="#">FileAccessManager</a>
<a href="#">Folder_Paths</a>	Ja	Definiert alle Daten- und Konfigurationsverzeichnisse
<a href="#">RelationshipsParentChild_by_ID</a>	Nein	Definiert die Parent Child Zuordnung über unterschiedliche <a href="#">DataContext</a> hinweg
<a href="#">SubFiles</a>	Nein	Definiert zu anderen Dateien zugehörige Dateien (z.B. <a href="#">.CFG</a> zu jeder Solid Edge Baugruppe)
<a href="#">DataContext</a>	Nein	Definiert für bestimmte <a href="#">Folder_Paths</a> abweichende GUI Konfigurationen
<a href="#">AddIns</a>	Nein	Für Primus zur Verfügung stehende externe Erweiterungen
<a href="#">JobServer</a>	Nein	Ablagepfad für Jobs, Jobserver Host und Timer
<a href="#">XML_DataTemplates</a>	Nein	Definition für den Aufbau von <a href="#">Daten-XML</a>
<a href="#">GUI</a>	Ja	In diesem Abschnitt wird die Primus Oberfläche konfiguriert
<a href="#">Options</a>	Ja	Globale Einstellungen für das Primus Framework
<a href="#">StatusWorkflow_Settings</a>	Nein	Definition der möglichen Workflowstatus
<a href="#">Templates</a>	Nein	Vorlagen für das neu Anlegen von Dateien durch Primus
<a href="#">Lists</a>	Nein	Definition der Listen für <a href="#">Combobox</a> und <a href="#">Listbox</a> Elemente der GUI

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:abschnitte&rev=1659703165>

Last update: **2023/02/08 12:01**

