

# PRIMUS Framework

Das Primus Framework stellt einen Rahmen mit Funktionen zur Verfügung mit denen der Anwender sich eine auf seine Bedürfnisse zugeschnittene Datenverwaltungslösung aufbauen und konfigurieren kann. Die Konfiguration erfolgt hauptsächlich durch [XML](#)-Dateien. Die zentrale Konfigurationsdatei ist die [PrimusSE.CFG.XML](#). Wobei der eigentliche Name frei wählbar ist, wichtig ist die doppelte Dateierweiterung [.CFG.xml](#).

## Primus Konfigurationsdateien

Dateiname	Pflicht	Funktion
<a href="#">Primus.xml</a>	Ja	Enthält Informationen zu Fenstergröße und Fenstereinteilung, sowie abgespeicherte Auswahlen und Sichten
<a href="#">PrimusSE.CFG.xml</a>	Ja <sup>1)</sup>	Definiert die Oberfläche und die Funktionen von Primus. Es werden alle <a href="#">.CFG.XML</a> im lokalen Ordner geladen
<a href="#">PrimusSE.CFGUSER.xml</a>	Nein	In dieser Datei werden benutzerspezifische Änderungen zu Abschnitten aus der <a href="#">.CFG.XML</a> abgespeichert

## Primuskonfigurationsordner

Verzeichnis <sup>2)</sup>	Pflicht	Funktion
<b>\Ressources</b>	<b>Ja</b>	
<a href="#">AddIns</a>	Nein	Addins die von Primus genutzt werden sollen
<a href="#">AppInterfaces</a>	Nein	Primus Integrationen in Anwendungsprogramme (z.B. MS-Office, Solid Edge usw.)
<a href="#">Icons</a>	Ja	Enthält alle in Primus anzuzeigenden <a href="#">Icons</a> .
<a href="#">Images</a>	Unitec spezifisch	Enthält alle Bilder z.B. Firmenlogos
<a href="#">Strings</a>	Ja	Enthält in Unterordnern die <a href="#">sprachabhängigen</a> Texte für die Primus <a href="#">GUI</a>
<a href="#">Utils</a>	Server, Ja	Enthält Primus Serverkomponenten ( <a href="#">PrimusSearchService</a> )
<b>\LocalFiles</b>	<b>Client, Ja</b>	<b>Ablage von Daten die für lokales Arbeiten ausgecheckt wurden</b>
<b>\Data</b>	<b>Server, Ja</b>	
<a href="#">Help</a>	Nein	Ablage der Hilfedateien zur Primus Installation
<a href="#">JobServer</a>	Nein	Hier werden Jobs zum Abarbeiten abgelegt
<a href="#">Papierkorb</a>	Nein	Ablage für in Primus gelöschte Dateien
<a href="#">Standard Parts Ger</a>	Nein	Pfad für die <a href="#">ISL Normteile</a>
<a href="#">VirtualFolders</a>	Nein	Hier werden virtuelle Ordner definiert
<b>\CFGLayers</b>	<b>Nein</b>	<b>Ablagepfad für zu verlinkende <a href="#">.CFG LAYER.XML</a> Dateien</b>

<sup>1)</sup>

Es muß mind. eine CFG.XML im Verzeichnis sein

<sup>2)</sup>

Die Namen der Verzeichnisse sind konfigurierbar

Last update: 2023/02/08  
12:01

primus:primus\_framework [https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:primus\\_framework&rev=1659703186](https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:primus_framework&rev=1659703186)

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

[https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:primus\\_framework&rev=1659703186](https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:primus_framework&rev=1659703186)

Last update: **2023/02/08 12:01**

