

# PrimusSEAddin

Das **PrimusSEAddin** ist ein Addin für [Solid Edge](#). Damit stehen in der Solid Edge Oberfläche verschiedene Funktionen zur Verfügung, das Addin führt aber auch bestimmte Hintergrundoperationen aus, wenn der Anwender z.B. das aktive Dokument öffnet oder eine Datei schließt. Das Addin Verzeichnis lautet \Resources\AppInterfaces\SolidEdge\AddIn. Zur Konfiguration des Addins wird die [XML](#)-Datei PrimusSEAddIn.xml verwendet.

## Konfiguration

Das [Stammelement](#) ist PrimusSEAddIn\_Settings und hat folgende Attribute.

Attribut	Wert	Beschreibung
checkwriteaccess	0/1	Gibt an ob beim Öffnen einer Datei auf Schreibschutz geprüft wird. Ist nur in Verbindung mit dem <a href="#">FileAccessManager</a> nötig.
saveoccurrences_onsave	0/1	<a href="#">Klärungsbedarf</a>
<b>Nur für die Replikation von Bedeutung</b>		
location	<STANDORT>	Gibt den Namen des Standortes an, mit dem der Client verbunden ist. Muß mit einem der Standorte des <a href="#">PrimusReplicationService</a> übereinstimmen
reserv_onopen_cond	<BEDINGUNG>	Eine Bedingung die Angibt ob eine Datei beim öffnen <a href="#">automatisch reserviert</a> werden soll
reserv_sestatus	0 - Verfügbar	Gibt an welcher Status in der Solid Edge Datei durch die Reservierung gesetzt werden soll
	1 - In Arbeit	
	2 - Wird geprüft	
		Weitere in Solid Edge mögliche Status sind hier nicht sinnvoll
removereserv_onclose	0/1	Gibt an ob die beim öffnen automatisch gesetzte Reservierung beim schließen auch zurück gesetzt werden soll. Eine vorher manuell gesetzte Reservierung würde nicht zurück gesetzt werden

## Beispiel

```
<PrimusSEAddIn_Settings checkwriteaccess="0" saveoccurrences_onsave="1"
location="HG" reserv_onopen_cond="'#(WorkflowStatus)==001'"
reserv_sestatus="1" removereserv_onclose="1" >
```

## AssignDocumentDataFields\_ADDIN

Die Zuweisung von Werten in Primus durch Aktionen des Addins werden im [Abschnitt AssignDocumentDataFields\\_ADDIN](#) definiert.

# BOM

[Klärungsbedarf](#)

## Einfluss auf die Replikation

Beim SEAddIn Save-Event wird [Replikation](#) ausgelöst.

## Automatische Reservierung

Bei einer automatischen Reservierung wird in dem [Datenfeld](#) Reservation der Name des Benutzers geschrieben, der das Dokument gerade bearbeitet. In das Datenfeld ResByAddIn wird eingetragen, dass es sich um eine automatische Reservierung handelt. Nur automatische Reservierungen werden auch automatisch zurückgesetzt.

## Siehe auch

- [PrimusReplicationService](#)
- [AssignDocumentDataFields\\_ADDIN](#)

[Klärungsbedarf](#), [Replikation](#), [Addin](#), [Konfigurations-XML](#)

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:primusseaddin>

Last update: **2025/03/17 09:57**

