

Public

Im **Abschnitt Public** werden globale Definitionen abgelegt, die von verschiedenen Primus Funktionen genutzt und benötigt werden. Es stehen verschiedene **Tags** zur Verfügung. Jedes Tag hat verschiedene **Attribute**, diese werden der Übersichtlichkeit wegen in verschiedenen Zeilen desselben Tags abgelegt.

Liste der Tag-Namen

| Tag | Pflicht | Eindeutig | Funktion |
|--|---------------------------------|-----------|--|
| NewFileNameDialog | Ja | Nein | Definiert welches Datenblatt beim Neuanlegen verwendet werden soll |
| NewFileNameFormat | ? | ? | klaerungsbedarf |
| Workflow | Ja | Nein | Definiert was beim Anlegen einer Neuen Revision geschehen soll |
| ReservationCall | ? | ? | klaerungsbedarf |
| RelationshipsTab | Ja | Ja | Definiert wie das Beziehungsfenster standardmäßig angezeigt werden soll |
| History | Ja | Ja | Relativer Ablagepfad für ältere Versionen (Aktueller Pfad = path= " . ") |
| Attachments | Ja | Ja | relativer Pfad für Dateianhänge |
| AttachmentFiles | Ja | Ja | Definiert das Pattern für die Auflistung von Anhängen |
| JobServer | Ja | Ja | Ablagepfad für Jobs (relativ oder absolut) |
| ReplaceTitleBlockTemplate | ? | ? | klaerungsbedarf |
| Condition | Nein | Nein | Definiert eine Bedingung , die in der Konfiguration an anderer Stelle genutzt werden kann |
| DocumentOpen | Nein | ? | Steuert diverse Optionen beim Öffnen von Dokumenten |
| DocumentOpenCall | Nein | Nein | Definiert wie ein bestimmter Dokumenttyp mit einem Primus Addin geöffnet werden soll |
| DocumentOpenIgnoreReadOnlyCond | Nein | Ja | Definiert die Dateitypen und die Bedingungen, bei denen keine Schreibschutzmeldung angezeigt wird |
| DocumentRefListCall | Ja | Nein | Definiert den Addin Aufruf für verknüpfte Dokumente |
| Reservation | Nein | Nein | Steuert die automatische Reservierung beim Öffnen mit Solid Edge |
| SmartCopy | Nein | Nein | Hier werden allgemeine Einstellungen zu SmartCopy in diversen Attributen hinterlegt |
| SmartCopyFileName | Nein | Nein | Definiert wie der Dateiname bei SmartCopy -Operationen aufgebaut ist |
| SEInterface | Nein | Nein | Hier werden allgemeine Einstellungen für das Solid Edge Interface in diversen Attributen hinterlegt |
| ISLFilename | klaerungsbedarf | | |

| Tag | Pflicht | Eindeutig | Funktion |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|--|
| ISLPrimusaddin | klaerungsbedarf | | |
| MSOInterface | Nein | Nein | Hier werden allgemeine Einstellungen für das MS-Office Interface in diversen Attributen hinterlegt |
| SendEMAIL_ByBrowser | Nein | Nein | Versendet Emails über die Internetbrowserschnittstelle und ermöglicht so auch alternative E-Mail Clients |
| SendEMAIL_FILES | Nein | Nein | Definiert die Attribute für den Email Versand aus Primus |
| SendEMAIL_FORCHECKING | Nein | Nein | Definiert die Attribute für den Email Versand in einem Workflow |

Liste

From:
<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:
<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:public>

Last update: **2026/04/08 07:55**

