

# SetParentToStatus

Bei **SetParentToStatus** handelt es sich um eine [Methode](#), die mit [call](#) aufgerufen werden kann. Damit können z.B. in einem [Workflow](#) die übergeordneten Elemente zu einem Dokument, wie Zeichnungen zum 3D-Modell, auf einen bestimmten Status gesetzt werden. Es wird dabei nicht nur der Wert des Datenfelds geändert, sondern die komplette Workflowdefinition für das Parentdokument durchlaufen.

## Aufrufparameter

Die Aufrufparameter werden mit dem [Attribut](#) parameter, durch | getrennt übergeben. Die Parameter sind in folgender Reihenfolge zu übergeben:

Parameter	Funktion
<b>1</b> Dokument	Dokument zu dem die Parents gesucht werden sollen (%FILEPATH%)
<b>2</b> Datenfeld	Names des Datenfelds in das der <a href="#">Status</a> eingetragen werden soll (WorkflowStatus)
<b>3</b> Ausgeschlossene Status	Eine mit . getrennte und abgeschlossene Liste der Status die <a href="#">nicht</a> berücksichtigt werden sollen
<b>4</b> Dateityp des Parentdokuments	Dateityp (Liste?) des zu berücksichtigenden Parentelements <a href="#">Klaerungsbedarf</a>

## Beispiel

Im Beispiel wird innerhalb des Freigabeworkflows (003), die zum 3D-Modell zugehörige Zeichnungsdatei (.dft) mit freigegeben, wenn diese nicht schon einen der Status (003, 004, 005) hat. Mit dem Attribut condition wird sichergestellt das diese Aktion nur bei 3D-Modellen ausgeführt wird.

```
<Call method="SetParentToStatus"
parameter="%FILEPATH%|WorkflowStatus|.003.004.005.|.dft"
condition=" '$(Condition.isSEModel)' />
```

## Siehe auch

- [CheckChildrenStatus](#)
- [CheckChildrenWriteable](#)
- [CheckParentsStatus](#)
- [CheckParentsWriteable](#)
- [IgnoreStatus](#)
- [SetChildrenToStatus](#)
- [SetPrevVersionToStatus](#)
- [SetSubFilesToStatus](#)

## Workflow

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**



Permanent link:

<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:setparenttostatus&rev=1659713329>

Last update: **2023/02/08 12:01**