

# smartCopyNewSession

Der [Menübefehl smartCopyNewSession](#) gehört zum [PrimusSmartCopy Addin](#).

## Aufrufparameter

Die Aufrufparameter werden mit dem [Attribut](#) parameter, durch | getrennt übergeben. Die Parameter sind in folgender Reihenfolge zu übergeben:

Parameter	Funktion
COPY	Mit <i>COPY</i> wird eine Kopiersession gestartet
<b>1</b> MOVE	Mit <i>MOVE</i> wird eine Verschiebesession gestartet
RENAME	Mit <i>RENAME</i> wird eine Umbenennensession gestartet
<b>2</b> Startordner <sup>1)</sup>	Mit diesem optionalen Parameter wird der Startordner für die Kopier- oder Verschiebesession festgelegt. Ist der Parameter nicht angegeben, verwendet Primus den Ordner den der Anwender beim Befehlsaufruf im <a href="#">Ordnerfenster</a> angewählt hat.
<b>3</b> Zielordner <sup>2)</sup>	Mit diesem optionalen Parameter wird der Zielordner für die Kopier- oder Verschiebesession festgelegt. Ist der Parameter nicht angegeben, dann muß der Anwender mit <a href="#">smartCopyMarkTarget</a> ein Verzeichnis festlegen oder die Session durch auswählen im Ordnerfenster mit dem Befehl <a href="#">smartPaste</a> abschließen.

## Beispiel

```
<smartCopyNewSession addin="PrimusSmartCopy"
visible="CALL(PrimusSmartCopy.IsSessionActive)!=TRUE" enabled="TRUE"
parameter="COPY|\\primus\Daten|\\primus\Daten" text="Session Kopieren
starten (Projekte)" icon="Resources\Icons\sccopy" />
```

[SmartCopy](#), [Menübefehl](#), [GUI](#), [Addin](#)

<sup>1)</sup> , <sup>2)</sup>

nicht bei RENAME verwendbar

From: <https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link: <https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:smartcopynewsession&rev=1659703173>

Last update: **2023/02/08 12:01**

