

smartCopyRenameDir

Der **Menübefehl smartCopyRenameDir** gehört zum [PrimusSmartCopy Addin](#). Mit dem Befehl werden Verzeichnisse umbenannt und die entsprechenden Verknüpfungen in den Dokumenten aktualisiert.

Aufrufparameter

Die Aufrufparameter werden mit dem [Attribut](#) parameter, durch | getrennt übergeben. Die Parameter sind in folgender Reihenfolge zu übergeben:

Parameter	Funktion
1 <LEER>	
2 SEInterface.seReplaceDocRef;smartUpdateRefsForLastSession(.par.psm.asm.dft.)	Gibt die Funktion an die zum Aktualisieren der Dokumentverknüpfungen verwendet werden soll, sowie die zugehörigen Dateitypen

Sichtbarkeit im Menü

Da es sich um einen Administrativen Befehl handelt, sollte dieser nur sichtbar sein, wenn die STRG-Taste gedrückt wird, außerdem darf keine SmartCopy Session aktiv sein. Dafür stellt das PrimusSmartCopy Addin folgende interne [Bedingung](#) zur Verfügung.

Bedingung	Bedeutung
IsSessionActive	Prüft ob eine SmartCopy Sitzung aktiv ist

Diese Bedingungen wird über CALL(PrimusSmartCopy.<BEDINGUNG>) angesprochen.

Beispiel

```
<smartCopyRenameDir addin="PrimusSmartCopy"
visible="'CALL(PrimusSmartCopy.IsSessionActive)!=TRUE'AND'CALL(IsCtrlKey)'"
enabled="TRUE"
parameter="|SEInterface.seReplaceDocRef;smartUpdateRefsForLastSession(.par.p
sm.asm.dft.)" text="Ordner Umbenennen" icon="Resources\Icons\rename" />
```

Siehe auch

- [smartCopySetRec](#)
- [smartcopyignore](#)
- [smartcopyignorerec](#)
- [smartcopybreaksession](#)

- [smartrestoremovesession](#)

[Menübefehl](#), [GUI](#), [Addin](#), [SmartCopy](#)

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:smartcopyrenamedir&rev=1659713330>

Last update: **2023/02/08 12:01**

