


# StatusWorkflow\_Settings

In **StatusWorkflow\_Settings** werden die verschiedenen Status definiert die ein Dokument in Primus während seines [Lebenszyklus](#) annehmen kann.

## Buttons

Mit dem [Leer-Tag](#) **Buttons** wird über [Attribute](#) definiert wie die einzelnen Schaltflächen angeordnet werden und welche Größe und Abstände sie haben sollen.



Attribut	Wert	Funktion
orientation		Ausrichtung der Schaltflächen
	H	Horizontal
	V	Vertikal
button_height	<PIXELANZAHL>	Höhe einer Schaltfläche
button_width	<PIXELANZAHL>	Breite einer Schaltfläche
topbottom_margin	<PIXELANZAHL>	Abstand zum oberen und unteren Rand
leftright_margin	<PIXELANZAHL>	Abstand zum rechten und linken Rand
ver_dist	<PIXELANZAHL>	Senkrechter Abstand von Oberkant zu Oberkante
hor_dist	<PIXELANZAHL>	Waagrechter Abstand von linker Kante zu linker Kante

## Beispiel

```
<Buttons orientation="H" button_height="40" button_width="80"
topbottom_margin="20" leftright_margin="20" ver_dist="10" hor_dist="50" />
```

## Hinweis

Bleibt dieser Dialog leer, es werden also keine Schaltflächen angezeigt, dann existiert keine Wertzuweisung für das Datenfeld [WorkflowStatus](#).

## Workflow

Im Abschnitt **Workflow** werden die verschiedenen [Status](#) jeweils als eigene Abschnitte definiert. Der Abschnitt hat zwei Attribute die Pflichtfelder sind. In dem Abschnitt ist **ein einziger** [Kommentar](#)

erlaubt.

Kommentierbar

Attribut	Wert	Funktion
field	<b>WorkflowStatus</b> <sup>1)</sup>	Datenfeld in dem der Workflowstatus gespeichert ist
list	<b>List_WorkflowStatus</b> <sup>2)</sup>	Liste in der Texte, Symbole und Farben für den Status definiert sind

Beispiel

```
<Workflow field="WorkflowStatus" list="List_WorkflowStatus">
```

gui, workflow

1) 2)

Defaultwert

From:  
<https://dokuwiki.unitec.de/> - Unitec Wiki für Produktdokumentationen

Permanent link:  
[https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:statusworkflow\\_settings&rev=1659713324](https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:statusworkflow_settings&rev=1659713324)

Last update: 2023/02/08 12:01

